BitLocker deaktivieren unter Windows 10

In dieser Anleitung wird ihnen genau erklärt, wie Sie den Microsoft Bitlocker vollständig deaktivieren können.

Gehen Sie die Schritte wie unten beschrieben der Reihe nach durch und überspringen Sie keinen.

Drücken Sie beim Starten ihres PC´s wiederholt die F10 Taste, bis sie in das BIOS gelangen.

Bewegen Sie sich nun mit den Pfeiltasten links und rechts zum Reiter Security und mit den Pfeiltasten auf und ab zum Unterpunkt TPM State. Diesen, auf Disable gestellten Punkt können Sie nun mit Betätigen der Enter Taste und Auswählen des Punktes auf Enable umstellen.





Speichern Sie das ganze anschließend in dem Sie die F10 Taste drücken und bei dem sich öffnendem Fenster die Aktion Yes auswählen.

Starten Sie jetzt ihren PC neu und melden Sie sich mit ihrem Windows Administrator Account an.

Anschließend gehen Sie in ihren Windows Explorer (Windowstaste + E), klicken mit einem Rechtsklick auf das Speichermedium auf dem Windows installiert ist und wählen die Aktion BitLocker aktivieren.



Sie werden hier dazu aufgefordert einen Wiederherstellungsschlüssel abzuspeichern. Benutzen Sie dazu am besten einen USB Stick oder ein anderes externes Medium. Sichern Sie den Schlüssel NICHT auf dem Computer.





Sollten sich jetzt Fenster mit Hinweisen und Abfragen öffnen, klicken Sie bitte auf Fortsetzen, Akzeptieren, Ok oder Fertigstellen.

Wählen Sie nun per Rechtsklick ihr Laufwerk, auf dem Sie Windows installiert haben, aus und gehen Sie zu dem Unterpunkt BitLocker verwalten.



Nun wird sich die BitLocker Verwaltung öffnen. Hier können Sie den Punkt BitLocker deaktivieren auswählen. Haben Sie dies gemacht ist der größte Teil schon erledigt.



Zum Schluss muss der BitLocker noch in den Windows Diensten deaktiviert werden um eine erneute Aktivierung zu verhindern.

Drücken Sie hierfür die Windows Taste, geben „Dienste" ein und drücken die Enter Taste.



Bewegen Sie sich dann zu dem Punkt BitLocker – Laufwerkverschlüsselungsdienst, machen Sie einen Rechtsklick darauf und wählen Sie den Reiter Eigenschaften aus.



Dort Stellen Sie den Starttyp auf Deaktiviert.


Dienste
Datei Aktion Ansicht ?
Dienste (Lokal)
BitLocker-Laufwerkverschlüsselungsdienst
Den Dienst beenden
Den Dienst neu starten
Beschreibung:
BDESVC hostet den BitLocker-Laufwerkverschlüsselungsdienst. Die BitLocker-Laufwerkverschlüsselung ermöglicht einen sicheren Start des Betriebssystems sowie eine vollständige Volumeverschlüsselung für Betriebssystemvolumes, eingebaute Volumes oder austauschbare Volumes. Mithilfe dieses Diensts können Benutzer durch BitLocker aufgefordert werden, bei der Bereitstellung von Volumes verschiedene Aktionen auszuführen. Erfolgt keine Benutzeraktion, werden die Volumes automatisch gesperrt. Darüber hinaus werden Wiederherstellungsinformationen in Active Directory gespeichert, sofern verfügbar. Zudem wird mit dem Dienst sichergestellt, dass die aktuellsten Wiederherstellungszertifikate verwendet werden. Wenn der Dienst deaktiviert oder beendet wird, können Benutzer diese Funktionen nicht mehr nutzen.
Name
Beschreibung
Status
Starttyp
Anmelden als
Eigenschaften von BitLocker-Laufwerkverschlüsselungsdienst (Lok...
Allgemein Anmelden Wiederherstellung Abhängigkeiten
Dienstname: BDESVC
Anzeigename: BitLocker-Laufwerkverschlüsselungsdienst
Beschreibung: BDESVC hostet den BitLocker-Laufwerkverschlüsselungsdienst. Die BitLocker-
Pfad zur EXE-Datei:
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
Starttyp: Manuell
Automatisch (Verzögerter Start)
Automatisch
Manuell
Deaktiviert
Dienststatus:
Starten Beenden Anhalten Fortsetzen
Sie können die Startparameter angeben, die übernommen werden sollen, wenn der Dienst von hier aus gestartet wird.
Startparameter:
OK Abbrechen Übernehmen
Erweitert Standard


Papierkorb
Office 2010
Google Chrome
Dieser PC
Datei Computer Ansicht
Dieser PC
"Dieser PC" durchsuchen
Schnellzugriff
Desktop
Downloads
Dokumente
Bilder
Acronis True Image
PC-Sheriff easy
OneDrive
Dieser PC
Bilder
Desktop
Dokumente
Downloads
Musik
Videos
Windows (C:)
TOOL STICK (D:)
Ordner (6)
Bilder
Desktop
Dokumente
Downloads
Musik
Videos
Geräte und Laufwerke (2)
Windows (C:)
30,9 GB frei von 57,0 GB
TOOL STICK (D:)
21,8 GB frei von 28,8 GB
8 Elemente